

## Windows 10 1709アップデート方法

本製品MW-WPC01をWindows10 の1709バージョンにアップデートするには、別途下記のツールが必要です。

### A. 必要ツール

1. メインパソコン（USBインストールメディアを作成する為）
2. OTGケーブル（弊社タブレットWindowsPCに同梱してあります。）
3. 容量16GB以上のUSBメモリ

### B. 注意事項

1. 本製品を100%迄充電しておいてください。
2. アップデート時間は約2-3時間かかりますので、途中で強制終了させないことです。

### C. 事前準備（USBインストールメディア作成）

1. 下記リンクより、ツールをダウンロードしてください。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10>



### PC への Windows 10 のインストールをご希望ですか？

開始するには、Windows 10 をインストールするためのライセンスが必要です。その後、メディア作成ツールをダウンロードして実行することができます。ツールの使い方についての詳細は、下の説明をご覧ください。

[ツールを今すぐダウンロード](#)


[プライバシー](#)




2. ダウンロード完了後、[ MediaCreationTool.exe ] ファイルを右クリックして、[ 管理者として実行 ] をクリックします。

3. 暫く立ちますと、下記のような画面が表示されます。


[ 他の PC 用にインストール メディアを作る ] をクリックし、[ 次へ(N) ] をクリックします。




4. 言語・エディション・アーキテクチャを図のように設定して頂きまして、次へをクリックしてください。



5. 「使用するメディアを選んでください」画面が表示されます。準備した USB フラッシュメモリをパソコンに接続し、[ USB フラッシュドライブ ] を選択して [ 次へ(N) ] をクリックします。※ USB メモリのデータは削除されます。




6. 「USB フラッシュドライブを選んでください」画面が表示されます。USB フラッシュメモリを接続した「ドライブ」を選択して [ 次へ(N) ] をクリックします。



7. 「Windows 10 をダウンロードしています」画面が表示されます。※ 大きなファイルをダウンロードするため、20 ～ 60 分ほど掛かります。（お客様のパソコン設置環境によります。）



8. 「USB フラッシュドライブの準備ができました」画面が表示されます。[完了(F)] をクリックします。USB インストールメディアの作成が完了となります。




#### D. 大型アップデート（Fall Creators Updates（Version 1709））


1. 再度タブレットWindowsPCが満充電されているかどうかをご確認ください。  
MicroSDカードを挿入している場合は、外してください。  
OTGケーブルのMicroUSB端子側をタブレットWindowsPCに接続し、USBメス側に、**C**で作成して頂いたUSBインストールメディアを接続してください。

2. アップデートを開始します。

USB インストールメディア中にある [ setup.exe ] を実行します。




3. 「重要な更新プログラムをインストールします」画面が表示されます。  
[ 今は実行しない ] を選択し、[ 次へ(N) ] をクリックします。




4. 「ライセンス条項」画面が表示されます。  
ライセンス条項を確認して [ 同意する(A) ] をクリックします。



- 5-1. 本機ストレージ容量が不足している場合、下記の選択画面が表示されます。右側の更新マークをクリックし、「続行」をクリックしてください。



5-2. 事前に自動更新されていなかった場合、空き容量は十分足りておりますので、5-1の画面は表示されずに、下記の画面が表示されます。「インストール」をクリックし、更新を開始させてください。ここから完了迄約2時間前後かかりますので、途中でキャンセルしたり、強制終了させたりして



6. 更新完了後、画面左下の「Windowsマーク」⇒「設定」⇒「システム」⇒「バージョン」の順でクリックして頂ければ、バージョン情報の中、「1709」になっていることをご確認ください。

